



Windows

Pagina di prova stampante

Pagina di prova

Se è possibile leggere queste informazioni, la stampante Olivetti d-COPIA4500MF plus KX è stata installata correttamente su PCRAG2020.

Le seguenti informazioni descrivono le impostazioni dei driver e della porta della stampante.

Ora di inoltro: 11:59:45 10/09/2020
Nome computer: PCRAG2020
Nome stampante: Olivetti d-COPIA4500MF plus KX
Modello stampante: Olivetti d-COPIA4500MF plus KX
Supporto stampa a colori: Sì
Nome porta/e: 192.168.1.122
Formato dati: RAW
Nome driver: KMUC748U.DLL
File di dati: OLDC6820.MDX
File di configurazione: KMUU748U.DLL
File della Guida: KMG0EN54.CHM
Versione driver: 1.03
Ambiente: Windows x64
Monitor: KM Language Monitor

Altri file utilizzati dal driver:

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMBASE2.XML
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMEM748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMFS748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMRF748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMRC748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMCR748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KM3D748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KM3M748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPE748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMWM748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPF748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPO748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMSP748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMCO748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPC748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPLSW02.DLL (1, 2, 3, 12)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPLSWIP.DLL (1, 0, 0, 1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPLID01.DLL (1, 0, 4, 10)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMIEDIT.DLL (0, 9, 8, 22)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KCMV3D.INI
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\CONFIDENTIAL.MIE
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\NOCOPY.MIE
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPPVW.EXE (1, 0, 13, 710)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\PMCLIENT2.DLL (2, 1, 10, 31)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\PMCLIENT3.DLL (2, 2, 06, 09)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KDSInst.exe (1.0.37.10)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMXL748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KM5E748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KM5C748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPS748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPPD748U.DLL (7, 4, 08, 30)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMAGFA1.FDF
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMPPRE2.FDF
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KDS325610.DAT
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMAUTOC11.INI
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KMQUERY11.XML
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KACT2.EXE (4, 4, 12, 9)